

# **ИНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА**

**Универсальный шлюз для гостиниц**

## Оглавление

1	Общие сведения.....	3
2	Мониторинг работы системы.....	3
3	Журналирование работы ИС.....	3
4	Сопровождение сервисов в НОП.....	3
5	Сопровождение сервисов ПЦП.....	3

# 1 Общие сведения

Настоящий документ описывает действия администратора «Универсальный шлюз для гостиниц» (далее УШ) после выполнения действий инструкции по установке и настройке.

## 2 Мониторинг работы системы

Мониторинг работоспособности виртуальных машин УШ осуществляется средствами ИС «СКИТ». Трансляция событий может производиться на дашборд системы мониторинга или выделенный канал в Telegram.

## 3 Журналирование работы ИС

Журналирование работы ИС осуществляется в созданные каталоги:

1. VM адаптеров: /var/gateway/[тип\_адаптера]/[id\_ноды]/log
2. VM web сервера: /etc/nginx/log/

## 4 Сопровождение сервисов в НОП

Запуск сервисов осуществляется:

### 1. Запуск адаптеров:

```
docker run -v /var/gateway/[тип_адаптера]/[id_ноды]/log:/log --env-file  
/var/gateway/[тип_адаптера]/1/env -d --restart=always --name [тип_адаптера]-  
[id_ноды] harbor.digital.rt.ru/hotel-gateway/adapter-[тип_адаптера]:latest
```

### 2. Перезапуск адаптеров:

```
docker restart [тип_адаптера]-[id_ноды]
```

например, `docker restart fias-1`

### 3. Запуск nginx

```
systemctl start nginx  
systemctl enable nginx
```

## 5 Сопровождение сервисов ПЦП

Результаты работы модулей ИС в ПЦП можно посмотреть через ЛК в ПЦП. Инструкции по работе с платформой расположены по адресу <https://docs.digital.rt.ru/services/>

По вопросам устранения сбоев связанных со сборкой и деплоем приложений нужно обращаться в техподдержку ПЦП